

# **Client Grundkonfiguration**

## **Inhaltsverzeichnis**

usammenfassung
Voraussetzung 1
Übersicht
chritt für Schritt
IP-Adressen konfigurieren
Computernamen konfigurieren
bschluss9
nhang
Computername

# Zusammenfassung

In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie unter Windows 10, die IP-Adresse und den Computernamen konfigurieren.

# Voraussetzung

In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass

• Sie bereits einen Windows-10-Client bereitgestellt haben.

# Übersicht



Passen Sie gegebenenfalls die in diesem Dokument gemachten Angaben den Vorgaben an.

#### Tabelle 1. Grundkonfiguration

Computername	HH-Client-01
IP-Adresse	10.40.0.10
Subnetzmaske	255.255.0.0
DNS-Server	10.40.128.10




## Schritt für Schritt

1. Starten Sie den Windows-10-Client und melden Sie sich an.

# IP-Adressen konfigurieren

## Netzwerkverbindungen öffnen



- 1. Drücken Sie 🕊 + R, um das Ausführungsfenster zu erhalten.
- 2. Geben Sie ncpa.cpl ein.
- 3. Klicken Sie auf [OK]


#### ncpa.cpl

Network Control Panel Applet. cpl = Control Panel

Ist eine Process Library für die Netzwerk- und Internetverbindungen. Hier können die Netzwerkkonfigurationen auf den Schnittstellen vorgenommen werden.




## Netzwerkverbindungen



- 1. Öffnen Sie Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerkverbindungen.
- 2. Öffnen Sie die Eigenschaften der Netzwerkverbindung mit Rechtsklick > Eigenschaften.




## **Eigenschaften von Ethernet**



1. Klicken Sie auf **Internetprotokoll**, **Version 4** > **[ Eigenschaften** ]



## Eigenschaften von Internetprotokoll, IPv4




- 1. Geben Sie die **IP-Adresse**: > **IP-Adresse** ein
- 2. Geben Sie die **Subnetzmaske:** > Subnetzmaske ein
- 3. Geben Sie den Bevorzugten DNS-Server: > DNS-Server ein
- 4. Klicken Sie auf [OK]
- 5. Schließen Sie anschließend alle Fenster.



# Computernamen konfigurieren


### Suche



- 1. Geben Sie rechts neben ■, PC-Infos ein.
- 2. Klicken Sie auf *PC-Infos* .




#### Info




1. Klicken Sie auf [ Diesen PC umbenennen ]



### PC umbenennen



- 1. Geben Sie den neuen Computernamen Computername ein.
- 2. Klicken Sie auf [ Weiter ].



1. Klicken Sie auf [ Jetzt neu starten ]



# **Abschluss**

Sie haben erfolgreich die IP-Adresse und den Computernamen unter Windows 10 vergeben.

Erstellen Sie einen Prüfpunkt und benennen Sie den Prüfpunkt sinnvoll.



# **Anhang**

## **Computername**

Es gibt verschiedene Alternativen, den Computernamen zu ändern.

#### Über die Einstellungen

- 1. Öffnen Sie das Schnellmenü per Rechtsklick auf das Windows-Symbol unten links oder per Shortcut [Windows]-Taste + [X].
- 2. Klicken Sie auf "Einstellungen".
- 3. Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialog-Fenster die Kategorie "System" aus.
- 4. Wechseln Sie im linken Seitenmenü zum Eintrag "Info".
- 5. Klicken Sie auf das Feld "Diesen PC umbenennen."
- 6. Sie können den PC nun umbenennen.

#### Über eine Tastenkombination

- 1. Nutzen Sie die Tastenkombination [Windows]-Taste + [Pause]-Taste.
- 2. Wählen Sie nun unter "Einstellungen für Computernamen,
- 3. Domäne und Arbeitsgruppe" die Option "Einstellungen ändern".
- 4. Klicken Sie im sich öffnenden Fenster unter dem Reiter "Computername" auf "Ändern"
- 5. Sie können nun die Arbeitsgruppe oder den PC umbenennen.

#### Mit dem CMD-Befehl sysdm.cpl

- 1. Rufen Sie über das Startmenü oder mit dem Shortcut [Windows]-Taste + [R] den "Ausführen"-Dialog auf.
- 2. Geben Sie den CMD-Befehl "sysdm.cpl" ein und drücken Sie "Enter".
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ändern".
- 4. Ändern Sie im geöffneten Fenster die Arbeitsgruppe oder den Computernamen.